



## Download Configurazione e utilizzo di FileZilla

**FileZilla** è un **client FTP (File Transfer Protocol)** che supporta più sistemi operativi (Windows, Linux, Mac OS X), molto semplice da utilizzare e disponibile anche in italiano.

Si usa **per trasferire file da o verso server remoti** su cui sia presente un server FTP.

Di seguito viene descritta una possibile configurazione personalizzata dell'interfaccia, che consente un utilizzo del programma più semplice e immediato.

Inoltre, sul [canale youtube](#) è disponibile la **video-guida**:


[Filezilla: installazione ed utilizzo del client FTP](#)

### Download e installazione

- Scaricare l'ultima versione di FileZilla **Client** (per il sistema operativo utilizzato) al seguente link [filezilla-project.org](http://filezilla-project.org)
- Avviare l'installazione nella modalità più opportuna a seconda del sistema operativo in uso. Ad es. per Windows, a cui fanno riferimento le immagini di questa guida, è sufficiente un doppio clic sull'eseguibile scaricato.

### Configurazione dell'interfaccia

Alla prima esecuzione del programma si vedrà una finestra simile a quella in figura:






Di seguito viene descritta una possibile configurazione personalizzata dell'interfaccia che rende più immediato l'utilizzo del programma.

Le opzioni possono essere in ogni caso modificate diversamente in base alle esigenze dell'utente.

- Aprire il menu **Visualizza** e rimuovere il segno di spunta da:

### **Registro Messaggi, Struttura Cartella Locale, Struttura Cartella Remota, Coda di Trasferimento**

- Il risultato ottenuto sarà molto simile a quello della seguente figura:



### Configurazione Accesso FTP

Accedere alla configurazione dal menu **File**, e cliccare su **Site manager** (o Gestore Siti) quindi seguire i passi nella scheda **Generale**:


- cliccare sul pulsante **Nuovo sito**; apparirà automaticamente nella sezione di sinistra la possibilità di rinominare
- assegnare quindi il nome al sito: **FTP fondazioneits-ntv**



- inserire nel campo **Host**, presente nella sezione di destra, l'indirizzo IP del server **93.46.55.58**
- selezionare, nella sezione di destra, dal menu a tendina **Tipo di accesso Normale**;
- inserire l'**utente** e la **password** (credenziali ricevute alla casella di posta);

**ATTENZIONE** Per evitare di copiare inavvertitamente spazi e/o caratteri speciali, si consiglia di non ricorrere al copia-incolla, ma all'inserimento manuale di nome utente e password;

- prima di salvare la configurazione, inserire le impostazioni avanzate selezionando nella sezione di destra, la scheda **Avanzate**.
- Nella scheda **Avanzate**, impostare la **cartella locale predefinita**, cioè la cartella del PC in uso nella quale si trovano i file da pubblicare (trasferire).  
Non salvare la configurazione e seguire il passaggio successivo – vedere pagina 4





Nella scheda **Impostazioni di trasferimento**, indicare la **modalità di trasferimento**, in **predefinita** e premere **connetti**.

È possibile che venga visualizzata la schermata seguente, quindi premere ok.

Se la schermata non appare andare a pagina 6



### Gestione siti - non memorizzare le password

Il salvataggio password è stato disabilitato dall'utente.  
I tipi di accesso 'Normale' e 'Account' non sono disponibili.  
L'elemento è stato modificato in 'Richiedi password'.

OK



Inserire nuovamente la password e premere ok

Inserisci una password per questo server:

Nome: FTP fondazioneits-ntv  
Host: 93.46.55.58  
Utente: ftp1

Password:

Ricorda la password fino a che Filezilla non viene chiuso

Premere ok

Questo server non supporta FTP su TLS.  
Se continui, la password e i file verranno inviati in chiaro su internet.

Host: 93.46.55.58  
Porta: 21

Permetti sempre comunicazione in chiaro non sicura FTP per questo server.



## Trasferimento File - Pubblicazione Sito

Apparirà in automatica la visualizzazione seguente. Qualora non dovesse apparire, seguire le istruzioni di pagina 8.

Nella finestra a sinistra verrà mostrato il contenuto del disco locale, mentre nella finestra a destra il contenuto del server remoto.

Il trasferimento del file avviene trascinando il file da trasferire dalla finestra di sinistra a quella di destra.

Per vedere **lo stato di avanzamento dell'upload**, aprire il menu **Visualizza** e selezionare **Coda di Trasferimento**.

The screenshot shows a file transfer application with the following components:

- Hosts:** Host, Nome utente, Password, and Porta fields.
- Connessione rapida:** A dropdown menu.
- Sito locale:** /Users/utente3/Desktop/obs rec/
- Sito remoto:** /
- Local File List:**

Nome file	Dimensione file	Tipo file	Ultima modifica
..			
2020-10-06 12-40-1...	6. 908. 652	mp4-file	06.10.2020 12:40:40
2020-10-06 13-02-0...	5. 896. 823	mp4-file	06.10.2020 13:02:27
<b>2020-10-06 13-04-2...</b>	<b>2. 454. 67...</b>	<b>mp4-file</b>	<b>06.10.2020 15:07:00</b>
2020-10-06 22-16-3...	10. 211. 583	mp4-file	06.10.2020 22:17:09
2020-10-06 22-22-5...	5. 659. 796	mp4-file	06.10.2020 22:23:13
2020-10-06 22-24-5...	7. 720. 508	mp4-file	06.10.2020 22:25:22
2020-10-06 23-27-0...	7. 275. 950	mp4-file	06.10.2020 23:27:24
Schermata 2020-10-...	544. 790	png-file	06.10.2020 22:31:02
Schermata 2020-10-...	2. 209. 401	png-file	06.10.2020 22:32:54
- Remote File List:**

Nome file	Dimensione file	Tipo file	Ultima modifica
..			
FileZilla_3...	10. 773. 320	exe-file	09.10.2020 1...
Schermat..	544. 790	png-file	10.10.2020 1...
- Transfer Queue:**

File server/locale	Direzione	File remoto	Dimensione	Priorità	Stato
ftp1@93.46.55.58					
/Users/utente3/Deskt...	-->>	/2020-10-06 13-04-22.mp4	2. 454. 67...	Normale	Trasferimento in corso
Trascorsi 00:00:21		Rimanenti 00:06:40	5.0%	124. 339. 760 byte (5,6 MiB/s)	
- File in coda (1):** Trasferimenti non completati, Trasferimenti completati
- Coda:** 2,3 GiB


**Terminato il processo, verificare che il file sia presente nella finestra a destra ed abbia “dimensioni file” corrispondenti a quello presente nella finestra di sinistra.**




Chiudere il programma perché terminato con successo il trasferimento della registrazione nel server.

Qualora la schermata precedente non dovesse apparire in automatico, seguire i passaggi successivi.

Cliccare sull'icona indicata in figura e fare il doppio click sul



Cliccare due volte sul sito creato **FTP fondazioneits-ntv** nei passi precedenti



La connessione al server sarà automatica, come da schermata seguente.



The screenshot shows a file transfer application with two main panels. The left panel, titled 'Sito locale: /Users/utente3/Desktop/obs rec/', displays a list of files with columns for 'Nome file', 'Dimensione file', 'Tipo file', and 'Ultima modifica'. The file '2020-10-06 13-04-2...' is selected. The right panel, titled 'Sito remoto: /', shows a list of files on the remote server, including 'FileZilla\_3...' and 'Schermat...'. Below the panels, a progress bar indicates the transfer of a file: 'Selezionato 1 file. Dimensione totale: 2.454.670.724 byte' and '2 file - dimensione totale: 11.318.110 byte'. A detailed view of the transfer shows the file '2020-10-06 13-04-22.mp4' being transferred at 5.0% progress. At the bottom, there are buttons for 'File in coda (1)', 'Trasferimenti non completati', and 'Trasferimenti completati', along with a status bar showing 'Coda: 2,3 GiB'.

nella finestra a sinistra verrà mostrato il contenuto del disco locale, mentre nella finestra a destra il contenuto del server remoto.

Il trasferimento del file avviene trascinando il file da trasferire dalla finestra di sinistra a quella di destra.

Per vedere **lo stato di avanzamento dell'upload**, aprire il menu **Visualizza** e selezionare **Coda di Trasferimento**.

**Terminato il processo, verificare che il file sia presente nella finestra a destra ed abbia "dimensioni file" corrispondenti a quello presente nella finestra di sinistra.**

**Chiudere il programma perché terminato con successo il trasferimento della registrazione nel server.**